# プリンターの設定方法 ①

※プリンターの電源を入れ、Wi-Fiに接続してから設定してください

#### Windows10の場合

#### Windowsマークから「設定」をクリック



#### 「デバイス」をクリック



#### Windows11の場合

Windowsマークから「設定」をクリック



#### 「ネットワークとインターネット」 ―「ネットワークの詳細設定」クリック

← 股定		- 🗆 X
● Ohtani ローカル アカウント	ネットワークとインターネット * #接続	_
設定の検索 Q	どのネットワークにも接続されていません。	問い合わせ
☆ ホーム	【	>
8 Bluetooth とデバイス マネットワークとインターネット	<ul> <li>VPN 追加,接続,管理</li> </ul>	>
<ul> <li>▲ アブリ</li> </ul>	(ty) モバイルホットスポット インターネット接続を共有する	<b>77 ● →</b>
<ul> <li>アカウント</li> </ul>	機内モード     ワイヤレス通信を停止	<b>7</b> 7 ● >
<ul> <li>時刻と言語</li> <li>ゲーム</li> </ul>	プロキシ     Wi-Fi およびイーサネット接続向けプロキッサーバー	>
<ul> <li>アクセシビリティ</li> <li>ブライバシーとセキュリティ</li> </ul>	ダイヤルアップ ダイヤルアップ タイヤルアップインターネット接続をセットアップ	>
Windows Update	ネットワークの詳細設定 すべてのネットワーク アダプターを表示、ネットワークのりセット	>

「プリンターとスキャナー」 —「プリンター またはスキャナーを追加します」をクリック



#### 「プリンターが一覧にない場合」をクリック



「Bluetoothとデバイス」 ―「プリンターと スキャナー」をクリック

← RE		- 0
Ohtani     ローカル アカワント	Bluetooth とアバイス 電 デバス 70ス 4-が-ボーダン、オーダイホ、ディスブレイとドック、その他のアバイス	デバイスの追加
↑ ホ-ム	- <b>ブリンターとスキャナー</b> ユーザー展記、トラルシューティング	•
ジフテム ③ Bluetooth とデバイス	スマートフォン連携 PC からをじ(イル・アバイスにすばやくアクセスする	>
<ul> <li>ネットワークとインターネット</li> <li>個人用設定</li> </ul>	<ul> <li>         かメラ         接続されているカメラ、変変型のイメージ設定     </li> </ul>	>
<ul> <li>アプリ</li> <li>アカウント</li> </ul>	マカス ボタン、マウス ボインターの連邦、スクロール	>
③ 時刻と言語	タッチパッド タッズ ジェスチャ、スクロール、ズーム	>
** アクセンビリティ	パンと Windows Ink 在利益または左利当、パンボタンのショートカット、手握さ	>
プライバシーとセキュリティ     Windows Update	⑥ 自動再生 京立のリムーバフルドライブとメモリ カード	>
	USB 通知、USB パッテリー部的機能	>

#### 「デバイスの追加」をクリック

← 設定		- 🗆 X
Ohtani     D-カルアカウント	Bluetooth とデバイス > プリンターとスキャナー	
設定の検索 Q	プリンターまたはスキャナーを追加します	デバイスの追加
☆ ホーム	B (00.710)	>
Bluetooth とデバイス	8 10	>
<ul> <li>ネットワークとインターネット</li> <li></li></ul>	R (11)	>
<ul> <li>アプリ</li> <li>アカウント</li> </ul>	a (100)	>
5 時刻と言語	R (0.0.400)	>
■ ワーム ★ アクセンビリティ	B 200-000	>
プライバシーとセキュリティ     Windows Update	2	>
		>

#### 「手動で追加」をクリック

- 設定 Ohtani ローカル アカウント	Bluetooth とデバイス → <b>プリンターとス</b>	+++7-
設定の検索 ロ	プリンターまたはスキャナーを追加します	最新の情報に更新
A #-4	プリンターが一覧にない場合	手動で追加
システム     Bluetooth とデバイス	E 00.700	>
<ul> <li>ネットワークとインターネット</li> <li>ダ 伝人田玲安</li> </ul>	R 10	>
2 77V	=	>
<ul> <li>アカウント</li> <li>時刻と言語</li> </ul>	a 227	>
● ゲーム ★ アクセンビリティ	E (0.000)	,
<ul> <li>ブライバシーとセキュリティ</li> <li>With down Unders</li> </ul>	-	,
<ul> <li>windows update</li> </ul>	al montheast	>

「・IPアドレスまたはホスト名を・・・」を選択し「次へ」をクリック

		×
÷	🖶 プリンターの追加	
	その他のオプションでプリンターを検索	
	○ 少し古いプリンターを検索する(R)	
	○ 共有プリンターを名前で選択する(S)	
		参照(R)
	例: ¥¥<コンピューター名>¥<プリンター名> または http:// <コンピューター名 >/printers/ <プリンター名 >/.printer	
	● IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)	
	○ Bluetooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)	
	○ ローカル プリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する(O)	
	↓	
	次へ(N)	キャンセル

「自動検出」選択し、<u>プリンター上部に記載</u>してる「IPアドレス」を入力し、 「次へ」をクリック

	×
← 🖶 プリンターの追加	
ホスト名または IP アドレス	スを入力します
デバイスの種類(T):	自動検出 🗸
ホスト名または IP アドレス(A):	例)172.21.7.202
ポート名(P):	
☑ プリンターを照会して、使用す	るプリンター ドライバーを自動的に選択する(Q)
	IPアドレスは、プリンター毎に異なります
自動検出によって WSD プリンタ・ IPP プリンターを検索するには、ド	ーと TCP/IP プリンターが検出されます。 ロップダウン ボックスから IPP を選択してください
	$\checkmark$
	次へ(N) キャンセル

### 「プリンター名」には、プリンターに貼ってる番号と同様の番号に変更する (例) JB28-PR02

← e	🖶 プリンターの追加	×
1	LP-S3250-1F2A2D が正しく追加されました	
:	ブリンター名(P):	
i	このプリンターは、Epson ESC/Page V4 Class Driver のドライバーを使ってインストールされました。	
		_

「●このプリンターを共有しない」にチェックし「次へ」

		×
←	🖶 プリンターの追加	
	プリンター共有	
	このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名 前を入力してください。共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。	
	● このプリンターを共有しない(O)	
	○このブリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(S)	
	***	
	光兮石(h):	
	場所(L):	
	JX7F(0):	

前頁で登録した名前が表示される

← → プリンターの追加	×
JB28-PR02 が正常に追加されました	
ブリンターが正しく動作していることを確認したり、プリンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、 ジを印刷してください。 テスト ページの印刷(P)	テストペー
最後 「完了」クリ <sup>、</sup>	ック
	キャンセル

これで設定は完了です

### ※一度設定すると次回から表示されるので、 同じプリンターを使う場合、この設定は不要になります。

印刷する時は、登録したプリンターの番号を選び「印刷」をクリック



※プリンターの設定が出来なかった場合は、次頁の手順で設定してください

## プリンターの設定方法 ②

【プリンター設定方法①】で設定が出来ない場合は、 こちらの設定方法を試してください

### 《其の1》ドライバーのダウンロード

① EPSONのホームページより「エプソン サポート&ダウンロード」で検索し、 下記をクリック



製品別サポート	
よくあるご質問、お問い合わせ、ソフトウェア、修理などの 情報を見ることができます。 > 型番の調べ方はこちら	
LP-S3250	LP-S3250

※またはURLをクリック https://www.epson.jp/support/portal/download/lp-s3250.htm

 ③「ドライバー・ソフトウェアダウンロード」タブをクリックー「ドライバー・ソフト ウェアー覧」の該当にチェックー「選択したOSを決定する」



④「ドライバー」「プリンタードライバー」項目にある「ダウンロードページへ」をクリック

ドライバー	プリンタードライバー		2.60	2023年10月19日	ダウンロードページへ
お手持ちの製品を対応環境でお使い頂くために必要なドライバーです					

⑤下にスクロールし、「ダウンロードする」—「使用許諾に同意してダウンロード」 をクリック

ダウンロードする			
内容	ファイル名	ファイルサイズ	ダウンロードする
ソフトウェア本体	LPS3250_x64_260JA.exe	12,154,608/(イト	使用許諾に同意して ダウンロード

⑥ 画面下のダウンロードファイルクリック—「実行」—「OK」—「同意する」
 —「OK」—ダウンロード開始 —「OK」— PC再起動する

## 《其の2》プリンターの追加

⑦ Windowsマークで右クリック―「コントロールパネル」―「デバイスとプリンター」 クリック―画面上部の「プリンターの追加」



⑧しばらくすると検索が終わるので、「プリンターが一覧にない場合」をクリック

	-		X
🧗 デバイスを追加します			
この PC に追加するデバイフキたけプリンターを深がます			
ビリアとに追加するアハイスなたはフランフーを進びよう			
			٦
1			
k			
↓「ブリターが一覧にない場合」をクリ	ック		
プリンターが一覧にない場合			
	次へ(N)	キャン	セル

⑨「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する」を選択し「次へ」 をクリック

0			
h	: ¥¥<コンヒューター名>¥<フリンター名> または  tp://<コンピューター名>/printers/<プリンター名>/.printer		
● TCP/I	P アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)		
OBluet	ooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L	)	
0 <b>0-</b> ħ	ルプリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する(O)		

⑩下記の通り入力・設定し「次へ」をクリック

¢	🖶 プリンターの追加			×	
	ホスト名または IP アドレスを	入力します		・「自動検出」を	を選択
	デバイスの種類(T):	自動検出		~	
	ホスト名または IP アドレス(A):	例) 172.21.7.202	$\leftarrow$	「IPアドレス」	を入力
	ポート名(P):				
ſ	□ フ リンターを照会して、使用するフ	リンター ドライバーを自動的に選択する(Q)			
]	 ▲ チェックをタ	トす			
			次^(N)	キャンセル	

⑪「EPSON」を選び、「EPSON LP-S3250」をクリックし「次へ」

	してくだ	さい。 他のモデルを表示するには、 [Windows Up	data] & // [[10//] 7/
61.			ualej 2/97/00
<ul> <li>A state of the sta</li></ul>			arg.10/115
インストール CD からドライ	バーをイ	ンストールするには、[ディスク使用] をクリックしてく	ださい。
製造元	^	プリンター	
Eastman Kodak Company		Encon ESC/P-R V4 Class Driver	
EPSON		EPSON LP-53250	
Fuji Xerox		EPSON LP-53550	
FUJIFILM	~	EPSON LP-S4250	
C	~	1000 CON 1 D CO00	
A +1	ります。	Windows Undate(W)	ディフク/市田/ト

12 「現在のドライバーを置き換える」にチェックし「次へ」をクリック

÷	×
	どのパージョンのドライパーを使用しますか?
	既にこのブリンターのドライパーがインストールされていることを検出しました。
(	○ 現在 イソストール おれて いる ドライバーを使う (推築) しの ● 原在 の ドライバーを 置き換える(D)
	次へ(N) キャンセル

13「プリンター名」を入力—「次へ」をクリック

←	🖶 プリンターの追加		×	
	プリンター名を入力してください プリンター名(D):	-	プリ	ンターに記載してる番号
	このブリンターは、EPSON LP-S3250 のドライパーを使ってインストールされます。			(191) JB28-PR02
		次へ(N)	キャンセル	

(4)「このプリンターを共有しない」にチェックし「次へ」をクリック

			$\times$
÷	🖶 プリンターの追加		
	プリンター共有		
	このブリンターを共有するには、共有 前を入力してください。 共有名はほ	『名を作成する必要があります。 推奨されている名前を使用するか、または新しく名 かのネットワーク ユーザーによって参照されます。	
	<ul> <li>このプリンターを共有しない(Q)</li> </ul>	]←	
	○ このブリンターを共有して、ネット	ワークのほかのコンビューターから検索および使用できるようにする(S)	
	共有名( <u>H</u> ):	PR01	
	場所( <u>L</u> ):		
	ישאר(ם:		
		次へ(N) キャンセル	

15「通常使うプリンター・・・」のチェックを外し「完了」をクリック

÷	→ プリンターの追加
	が正しく追加されました
	□ 通常使うブリンターに設定する(D) ← チェック外す
	フリンターが正しく動作していることを確認したり、フリンターのトラフルシューティング情報を表示したりするには、テスト ページを印刷してください。
	インマンクロークション
	完了(E) キャンセル

## 印刷が文字化けする時の対処法

🐻 su30-pr11ග	プロパティ	×
全般 共有	ポート 詳細設定 の管理 セキュリティ オプション設定 バージョン情報	
◎ 常に利用可	可能(L)	
○開始(B)	0:00 🔹 終了 0:00 🔹	
優先順位(	Y): 1	
ドライ/(-(V):	EPSON LP-S3250 〜 新しいドライバー(W)	
○ 至べ-: ◎ すぐにE ○ プリンターに	シ分のテーダをスノールしてから、ロ刷テーダをノリンダーに送る(1) 印刷データをプリンターに送る(I) 直接印刷データを送る(D)	
□ - 致しない	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
🗹 スプールされ	」たドキュメントを最初に印刷する(R)	
□ 印刷後ドキ	-ュメントを残す(K)	
☑ 詳細な印刷	<u>り機能を有効にする(E)</u>	
標準の割	8定(F) ブリント プロセッサ(N) 区切りページ(O)	
	OK キャンセル 適用(A)	ヘルプ

※この設定でも解消しなければ、設置PCを利用してください